

현재 윈도우의 도면층 목록을 생성합니다.

실행방법

실행경로	[도면층] > [도면층 목록 생성]
명령어	<i>LAYERLIST</i>
단축키	LL

관련기능

명령

항목이 없습니다.

시스템 변수

항목이 없습니다.

명령행

명령행

- 1 명령 : *LAYERLIST*
현재설정: 생성기준=전체, 문자높이=2.0000
- 2 삽입점 지정 또는 [설정(S)] : S
- 3 생성기준 옵션선택 [전체(A)/활성화된 도면층만(C)/사용중인 도면층만(E)] <전체> : E
사용중인 도면층만 목록으로 생성합니다.
- 4 생성할 문자높이 입력 <2.0000>: -
현재설정: 생성기준=사용중인 도면층만, 문자높이=2.0000
삽입점 지정 또는 [설정(S)] :

상세설명

현재 윈도우의 도면층 목록을 생성합니다. 도면층 목록 생성 기준에 따라 전체, 활성화된 도면층, 사용중인 도면층으로 도면층 목록이 생성됩니다. 생성되는 항목은 도면층 이름, 색상 번호, 선종류입니다. 목록으로 생성되는 객체는 모두 주석특성으로 생성됩니다. 사무실의 도면층 표준 형식을 작성하거나 여러 사람의 공동작업시 도면층 확인 및 병합에 활용할 수 있습니다.

프로세스

2 삽입점 지정 또는 [설정(S)] :

생성할 도면층 목록을 삽입할 위치를 지정합니다. 설정에서 생성기준 및 문자 높이를 변경할 수 있습니다.

3 생성기준 옵션선택 [전체(A)/활성화된 도면층만(C)/사용중인 도면층만(E)] <전체> :

생성기준 옵션을 선택합니다. 각 옵션별 동작은 다음과 같습니다.

전체(A) - 현재 윈도우의 모든 도면층을 목록으로 생성합니다. 이때 모든 도면층이 자동으로 켜지고, 동결해제된 상태로 변경됩니다.

활성화된 도면층만(C) - 현재 윈도우의 도면층중 꺼진 도면층과 동결된 도면층을 제외하고 활성화 상태인 도면층만 목록으로 생성됩니다.

사용중인 도면층만(E) - 현재 윈도우의 도면층중 사용중인 도면층만 목록으로 생성합니다. 이때 사용중인 도면층은 자동으로 켜지고, 동결해제된 상태로 변경됩니다.

4 생성할 문자높이 입력 <2.0000>:

생성할 도면층 목록의 문자높이를 지정합니다. 출력기준의 문자높이를 입력하면 도면층 목록이 배치되는 축척영역에 맞게 자동축척됩니다.