

단일명령으로 복사-회전-대칭 명령을 실행합니다.

실행방법

| | |
|------|-------------------|
| 실행경로 | [수정] > [복사-회전-대칭] |
| 명령어 | <i>COROMI</i> |
| 단축키 | CRM |

관련기능

명령

항목이 없습니다.

시스템 변수

항목이 없습니다.

명령행

명령행

- 명령 : *COROMI*
현재 설정: 복사 모드 = 다중(M)
- 기본점 지정 또는 [변위(D)/모드(O)/축척 기준점 재지정(R)] <변위(D)>:
두 번째 점 지정 또는 [배열(A)/참조(RE)/종료(E)/명령 취소(U)] <종료(E)>:
두 번째 점 지정 또는 [배열(A)/참조(RE)/종료(E)/명령 취소(U)] <종료(E)>:
- 회전 각도 지정 [참조(R)]: 45
- 대칭선의 두 번째 점 지정: -

상세설명

단일명령으로 복사, 회전, 대칭 명령을 일괄로 실행합니다. 명령을 실행하면, 복사>회전>대칭 순으로 명령이 진행됩니다. 사용자템플릿의 객체를 활용하여 도면에 배치할 때 하나의 명령으로 복합적인 작업을 연속적으로 하기 때문에 반복적인 작업패턴을 간소화할 수 있습니다. 유사한 명령으로 이동>회전>대칭을 일괄적으로 할 수 있는 *MOROMI* 명령이 있습니다.

2 기본점 지정 또는 [변위(D)/모드(O)/축척 기준점 재지정(R)] <변위(D)>:

복사를 위한 기본점을 지정합니다. 일반 복사 명령과 동일한 프로세스로 명령이 진행됩니다.

3 회전 각도 지정 [참조(R)]:

복사된 객체의 기본점을 기준으로 회전시킵니다. 회전시키지 않고 대칭하려면 ENTER/SPACE 를 입력합니다.

4 대칭선의 두 번째 점 지정:

회전된 객체의 기본점과 입력받는 두 번째 점을 기준으로 대칭시킵니다. 대칭시키지 않으려면 ENTER/SPACE 를 입력합니다.